

Configuration un ou plusieurs lieux de distribution


Pré-requis

La configuration du lieu de distribution est elle-même un pré-requis au bon fonctionnement du site, c'est l'étape 5 de la configuration pas à pas via ►**Tableau de bord**>**Etat d'Amapress**>**5/ Votre AMAP**

Vous pouvez créer autant de lieux de distribution que vous le souhaitez.

Configuration

►**Tableau de bord**>**Distributions**>**Lieux de distributions**



Compléter les sections

Information

►**Nom court :**



Distinguez un lieu principal d'un lieu occasionnel

Cocher : lieu habituel | Décocher : lieu ponctuel

Gestion

► **Contact externe** : indiquer les coordonnées de la personne qui est en charge de la gestion du lieu

Exemple : Mairie, maison des associations...

► Référent

Sélectionnez le **Référent responsable des distributions**



► Nombre de responsables de distributions

Indiquez le nombre de responsable de distribution nécessaires pour assurer la distribution. Cette information alimentera la configuration de la page d'inscription aux distributions

Adhésion en ligne

Tableau de bord > Pages > Pages

Ajoutez le shortcode

```
allow_adhesion_lieu=true
```

Exemple

```
[adhesion-en-ligne key=public email=contact@amapress.fr agreement=true  
xsend_adhesion_confirm=false xsend_contrat_confirm=false  
xsend_referents=false xsend_tresoriers=false  
paniers_modulables_editor_height=400 show_due_amounts=true  
show_delivery_details=true allow_adhesion_alone=true  
check_adhesion_received=false allow_adhesion_message=true  
allow_adhesion_lieu=true]
```

Trier les adhérents par site

- Adhésions

► Tableau de bord > Gestion Adhésions > Règlements

Fenêtre Option de l'écran, cocher Lieu dist.

- Utilisateurs inscrits au minimum à un contrat

From:

<https://wiki.amapress.fr/> - **Documentation en ligne d'Amapress**

Permanent link:

https://wiki.amapress.fr/admin/lieu_distribution?rev=1608069223

Last update: **2020/12/15 22:53**

